



Felhasználói kézikönyv

Automatikus alapértelmezett dimenziók

Dynamics 365 Business Central

HRP Europe Kft.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
1 Kézikönyv verziók	3
2 Üzleti igény	3
3 Automatikus alapértelmezett dimenziók beállítása.....	3
4 Automatikus alapértelmezett dimenzió funkció használata	5
5 Automatikus alapértelmezett dimenziókkal összefüggő átnevezések	7

1 Kézikönyv verziók

Verzió	Dátum	Változások
0.1	2021. 09. 20.	Első változat

2 Üzleti igény

Ez a dokumentum részletes leírást nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült, automatikus alapértelmezett dimenziókezelést biztosító funkcióról.

A dimenziókezeléssel kapcsolatban gyakran felmerülő felhasználói igény, hogy azoknál a törzsadat beállításoknál, ahol lehetőség van alapértelmezett dimenzió-szabályok beállítására, ott lehessen ezt automatizálni oly módon, hogy a törzsadattal egyező dimenzióérték automatikusan létrejön és az alapértelmezett dimenzióbeállítási szabály is automatikusan beállításra kerül.


Például: egy új vevő létrehozása esetén jöjjön létre egy vevő kóddal és névvel azonos pénzügyi dimenzió, amely automatikusan beállításra kerül a vevő alapértelmezett dimenziójaként.

A funkció használatával csökkenthető a dimenzió-hozzárendelések során elkövetett hibázási lehetőségek száma.

3 Automatikus alapértelmezett dimenziók beállítása

Az Automatikus alapértelmezett dimenziókra vonatkozó beállítások eléréséhez kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Dimenziók**

Hozza létre azokat a dimenziókat, amelyekre vonatkozóan automatikus alapértelmezett dimenzió beállítási szabály szeretne alkalmazni.



A dimenziók létrehozása után a **Dimenziók** lapon használja az **Automatikus alapértelmezett dimenziók** funkciót a **Műveletek** menüből.

← Dimenziók ✓ Mentve

Keresés + Új Lista szerkesztése Törlés Dimenzió Megnyitás az Excel programban 1 Műveletek Kevesebb beállítás

Funkciók 2

- Lekép. azonos kódú VK dimenziókra
- Dimenzió Hierarchia
- 3
- Automatikusan alapértelmezett dimenziók

ÉRTÉKESÍTŐ	Megnyitja az Automatikusan Alapértelmezett Dimenzió beállítás oldalt		Értékesítő szűrő	
GYÁRTÓ	Gyártó	Gyártó kód	Gyártó szűrő	Gyártók
KAMPÁNY	Értékesítési kampány	Értékesítési kampány kód	Értékesítési kampány szűrő	
KTGHELY	Költséghely	Ktghely Kód	Ktghely Szűrő	
KTGNEM	Költségnem	Ktgnem Kód	Ktgnem Szűrő	
PROJEKT	Projekt	Projekt kód	Projekt szűrő	
RÉSZLEG	Részleg	Részleg kód	Részleg szűrő	
TERÜLET	Terület	Terület kód	Terület szűrő	
TESZT	Teszt	Teszt Kód	Teszt Szűrő	
TÍPUS	Típus	Típus Kód	Típus Szűrő	
ÜZLETICSOP	Üzleti csoport	Üzleti csoport kód	Üzleti csoport szűrő	
VEVŐ	Vevők	Vevő kód	Vevő szűrő	Vevők pénzügyi dimenziója
VEVŐCSOP	Vevő csoport	Vevő csoport kód	Vevő csoport szűrő	

Az Automatikusan alapértelmezett dimenzió beállítás lapon a **Tábla azonosító** mezőben a rendszer azokat a táblákat sorolja föl, amelyekre vonatkozóan létre lehet hozni alapértelmezett dimenziókat.

← Automatikusan alapértelmezett dimenzió beállítás ✓ Mentve

Keresés + Új Lista szerkesztése Törlés Megnyitás az Excel programban

Tábla azonosító ↑	Táblanév	Dimenzió kód
→ 18	Vevő	VEVŐ

ID	Objektumfelirat
13	Üzletkötő/beszerző
15	Főkönyvi számla
18	Vevő
23	Szállító
27	Cikk
152	Erőforráscsoport
156	Erőforrás
167	Projekt
270	Bankszámla
413	Vállalatközi partner
849	Cash Flow kézi bevétel
850	Cash Flow kézi költség
1381	Vevői sablon

ID	Objektumfelirat
1382	Cikk sablon
1383	Szállítói sablon
1384	Alkalmazott sablon
5071	Kampány
5105	Vevősablon
5200	Alkalmazott
5600	Befektetett eszköz
5628	Biztosítás
5714	Felelősségi központ
5800	Cikkmellékköltség
5903	Szervizrendelés típusa
5904	Szervizcikkcsoport
5940	Szervizcikk
5968	Szervizszerződés-sablon
134482	Table With Default Dim
42020107	Házipénztár
42020108	Házipénztár jogcímkód
99000754	Műhely

A Dimenzió kód mezőben válasszunk egy Dimenziókódot, amelyre vonatkozóan automatizálni szeretnénk az alapértelmezett dimenzió szabályt.

4 Automatikus alapértelmezett dimenzió funkció használata

Amennyiben elvégeztük a fenti beállításokat, úgy új törzsadat létrehozása esetén automatikusan létrejön a dimenzióérték és beállításra kerül az alapértelmezett dimenzió szabály a törzsadatkartonra vonatkozóan.

← Vevőkarton ✎ + 🗑

VX-00029 · AB Egon Biztosító

Feldolgozás Új bizonylat Jóváhagyás Jóváhagyás kérése Árak és engedmények Navigálás Vevő Műveletek Kapcsoló

Általános Kevesebb megjelenítése

Szám <input type="text" value="VX-00029"/>	Magánszemély <input type="checkbox"/>
Név <input type="text" value="AB Egon Biztosító"/>	Felelősségi központ <input type="text"/>
Vállalkozói partnerkód <input type="text"/>	Bizonylatküldési profil <input type="text"/>
Egyenleg (SPN) <input type="text" value="0"/>	Összes eladás <input type="text" value="0"/>
Esedékes egyenleg (SPN) <input type="text" value="0"/>	Költségek (SPN) <input type="text" value="0"/>
Hitelkeret (SPN) <input type="text" value="0"/>	Haszon (SPN) <input type="text" value="0"/>
Zárva <input type="text"/>	Haszon % <input type="text" value="0,0"/>
Adatvédelem zárva <input type="checkbox"/>	Utolsó módosítás dátuma <input type="text" value="2021. 09. 16."/>
Üzletkötőkód <input type="text"/>	Név szerinti keresés kika... <input type="checkbox"/>

Dimenziók

Keresés + Új

Kód ↑

- ÁFA
- BESZERZŐ
- CIKK
- DFG
- ÉRTÉKESÍTŐ
- GVÁRTÓ
- KAMPÁNY
- KTGHELY
- KTGNEM
- PROJEKT
- RÉSZLEG
- TERÜLET
- TESZT
- TÍPUS
- ÜZLETCSOP
- VEVŐ
- VEVŐCSOP
- VÉGTÉRI ÉTEK

← VEVŐ · Vevők ✓ Mentve 🗑 🔗

Dimenzióértékek | 🔍 00029 ✕ + Új | 🛠 Lista szerkesztése 🗑 Törlés ...

Kód	Konszolidá... kódja	Leképezési VK dimenzióért...	Név	Dimenzió értéktípusa	Összesítés
→ VX-00029			AB Egon Biztosító	Szabványos	

← Vevő VX-00029
✓ Mentve

Alapértelmezett dimenziók
Keresés
+ Új
Lista szerkesztése
Törlés ...

Dimenziókód ↑		Dimenzióérték-kód	Értékkönyvelés	Eng. érték szűrő
→ VEVŐ	⋮	VX-00029	Azonos kód	

5 Automatikus alapértelmezett dimenziókkal összefüggő átnevezések

Azokban az esetekben, amikor létezik Automatikus alapértelmezett dimenzió beállítás egy adott törzsadatra vonatkozóan, akkor a rendszer kezelni fogja a törzsadat módosítási változásokat a Dimenzióérték kód és Dimenzióérték megnevezés tekintetében.

Például, ha változik egy vevő neve és a vevőhöz be van állítva egy automatikus alapértelmezett dimenzió (Vevő dimenzió), akkor a dimenzió érték neve is változni fog.

A fenti logika igaz az elsődleges azonosító kódokra is, tehát az előző példában szereplő vevő beállítás esetén a vevő átkódolásával meg fog változni a kapcsolt dimenzióérték kódja is.